

Брюки - пantalоны:

длина брюк по боковому шву ок. 68 см, верхний край брюк на 1 см ниже талии, что очень удобно, если нет нижней юбки - полосы от верхнего края панталон не будет видно под прилегающим платьем.

Выкройка дана на размеры приблизительно соответствующие

Размер (рост 170) 44	46	48
Обхват талии см	70	74 78
Обхват бёдер см	94	98 102

Потребуется: ткани 1,05 м шириной 150 см, тонкий флизелин для укрепления пояса, потайная застёжка-молния длиной 22 см.


Раскрой

5 Передняя половинка	2 детали
6 Задняя половинка	2 детали
7 Передняя обтачка со сгибом	1 деталь

Брюки-пantalоны

Тонкий габардин шириной 150 см

STOFFBRUCH



в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

Обратите внимание! Если низ панталон будет обрабатываться кружевом, то выкройку следует укоротить на величину ширины кружева для сохранения желаемой длины панталон.

Пошив:

На передних и задних половинках стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии среднего шва. В варианте с завязками выполнить правый боковой шов, оставив внизу открытым разрез. В варианте, когда нижний край свободный и обработан кружевом, выполнить боковой шов на обеих штанинах (при этом в левом боку вшить молнию) и пришить к нижнему краю кружево. Шаговые срезы стоит стачивать одновременно с кружевом одним швом.

В левый бок втачать потайную застёжку-молнию согласно разметке. Выполнить левый бо-

вой шов, оставив внизу открытым разрез (вариант с завязками). Стачать шаговые срезы. Половинки брюк вложить одну в другую, лицевой стороной к лицевой стороне, и выполнить единой строчкой передний и задний средние швы. В случае, если Вы решите оставить шов между ног открытым (рис. 1) определитесь с величиной отверстия и застрочите шов в остальных местах. Край швов на месте разреза обработайте косой бейкой в тон основной ткани.

На обтачках выполнить правый боковой шов симметрично аналогичному шву на брюках.

Верхний край брюк. Обтачку сложить с брюками лицевыми сторонами и приколоть к их верхнему срезу. У потайной застёжки на молнию отвернуть концы обтачки, не доходя 5 мм до краев застёжки, и приколоть к верхнему срезу брюк поверх обтачки. Вдоль верхнего среза брюк проложить строчку. Припуски разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку отвернуть вверх и застрочить на припуски шва близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к тесьмам застёжки-молнии и припускам швов.

Завязки: Припуски нижних боковых разрезов заутюжить на изнаночную сторону. Нижние срезы половинок брюк присборить до длины 33-34-35 см. Каждую манжету притачать к нижнему срезу половинки брюк, оставив завязки выступающими за края разреза на одинаковую длину. Каждую завязку сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и скосить конец. Стачать продольные и косые короткие срезы. Завязки вывернуть, края приутюжить. Внутренние половинки манжет подвернуть и пришить надо швами притачивания.


Комбинезон

Может быть использован как основа для моделирования нижнего белья или купального костюма

согласно чертежу длина по боковому шву ок. 68 см, Выкройка позволяет варьировать длину штанин.

Выкройка дана на размеры приблизительно соответствующие: **(обратите внимание на разницу между размерами комбинезона и брюк - панталон).**

Размер (рост 170) 44	46	48
Обхват талии см	68	72 76
Обхват груди см	92	96 100
Обхват бёдер см	96	100 104



Потребуется: ткани ок 2,00 м шириной 140 см, 5 пуговиц или пришивающихся кнопок, что лучше в варианте с нижним бельем, т.к. пуговицы будут врезаться под узким платьем в тело, при желании ок 1,0 - 2,0 м косой бейки в тон.

- 1 Полочка 2 детали
- 2 Передняя половина комбинезона 2 детали
- 3 Спинка 1 деталь со сгибом
- 4 Задняя половина комбинезона 2 детали

А Обтачка горловины длиной по 43-44-45 см и шириной 1 см
Б Обтачка проймы длиной по 38-40-42 см и шириной 1 см
Обтачки можно заменить косой бейкой.

Припуски: 1 см - на швы; 4 см - на подгиб нижнего края (если он не обрабатывается кружевом или завязками).


Обратите внимание! Если низ комбинезона будет обрабатываться кружевом, то выкройку следует укоротить на величину ширины кружева для сохранения желаемой длины комбинезона.

Пошив:

Стачать заднюю половинку комбинезона по средней линии. Стачать переднюю половинку комбинезона по средней линии до застёжки. Отогнуть обтачки застёжки передней половинки комбинезона по пунктирной линии на изнаночную сторону и наложить правую сторону на левую, совмещая посредней линии; подогнуть нижний срез правой стороны, надсечь припуск в уголке и пристрочить горизонтальной строчкой. Стачать боковые швы комбинезона. Стачать шаговые швы. В случае, если Вы решите оставить шов между ног открытым (рис. 1) определитесь с величиной отверстия и застрочите шов в остальных местах. Край швов на месте разреза обработайте косой бейкой в тон основной ткани.

В случае, если нижний край будет обрабатываться кружевом или завязками см. пошив брюк - панталон.

Заутюжить внутрь припуск низа, подвернуть срез и пристрочить по краю. Плечевой срез полочки стачать со спинкой. Обработать проймы обтачкой по косой. Для этого наложить обтачку лицевой сторо-



ширина 140 см

СЛОИ ТКАНИ - ДОЛЖНЫ БЫТЬ



ной на лицевую сторону изделия, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии ? ширины обтачки. Сложить обтачку пополам, подогнуть срез (1/4 ширины обтачки) и притачать по краю, размещая сгиб обтачки вдоль предыдущей строчки.

Стачать боковые швы лифа. Стачать детали обтачки горловины по средней линии спинки. Обработать горловину аналогично пройме. Присобрать нижний срез полочки лифа до совмещения с соответствующим участком комбинезона. Притачать лиф к верхнему срезу комбинезона, совмещая по средней линии; подогнуть верхний срез обтачки застёжки комбинезона и закрепить потайным швом по предыдущему шву. Выметать петли, пришить пуговицы или кнопки.

Светлана Глушко
kotardi@rambler.ru



Брюки- пantalоны и комбинезон XIX век

Мужской камзол

Описание модели.

Этот вариант камзола мы шили к одной из игр по пиратам. С небольшими изменениями в крое он может быть использован как камзол эпохи барокко (раскрой камзола по эпохе барокко показан на рисунке 2).

Камзол..

Обработайте припуски на швы зигзагом (если есть возможность оверложить, везде где я пишу: обработайте зигзагом - оверложите их). Заматайте (или заколите швейными булавками) и прострочите все вертикальные швы камзола (в шве середины спинки оставьте внизу открытым в 20-25 см.).

Припуски на швы заутюжьте: припуски среднего шва спинки и боковых швов на обе стороны. При необходимости прокладываем отделочные строчки.

Стачайте плечевые швы и разутюжьте их на две стороны.

Горловина обрабатывается подкройной обтачкой (выкроенной по форме выреза) - обтачка накладывается на горловину лицевой частью к лицевой части и стачивается. Припуски шва обрезаются максимально близко ко шву. Обтачка выворачивается на изнанку и отутюживается. Можно приметать ее к

плечевым швам, а можно подвернуть и отстрочить.

Свободные (передние) срезы полочек, нижний край камзола и открытые промежутки в швах обрабатываются в "подгиб".

Делаем застежку - на пуговицы с прорезной петлей.

Для этого мелом намечаете петли и обрабатываете их - вручную или на машинке. Прорезаете петли между обработанными краями. Пришиваете на другую полочку пуговицы (предварительно наметив места их пришивания мелом).

Припуски рукава обработать зигзагом. Стачать внешний шов рука-

ва. Припуски отутюжьте на две стороны. То же самое для внутреннего шва.. Припуски отутюжьте на две стороны и отстрочите (лишнее отрежьте).

Стачать края манжеты.

Пристрочить манжету к краю рукава. Отогнуть манжету. Не обработанный край манжеты прострочить в подгиб (не притачивайте второй край манжеты к рукаву).

Повторить для второго рукава.

Вшить (втачать) рукава в проймы камзола.

Украсить камзол по своему усмотрению.

Примечание: На выкройке даны вытачки - воспользуйтесь ими для приталивания камзола.

Застрочить вытачки. Заутюжить швы.

Ирина Кортенок (Санта)
santy@inbox.ru




Рисунок 2



Мужской камзол



разрез

спинка

2 детали

Масштаб:

1 см (1 клетка) = 5 см

3

вытачка

вытачка

рукав

2 детали

перед

2 детали

**Мужской
камзол**